


การใช้งาน OSS Media Converter 4.0.0


OSS Media Converter เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงมีเดียไฟล์ชนิดต่างๆ ให้เป็นไฟล์ในฟอร์แมตอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การใช้งานบนเว็บ เป็นต้น ซึ่งภายในโปรแกรมจะประกอบไปด้วยโปรแกรมย่อยทั้งหมด 5 โปรแกรมคือ

1. **Audio Converter** เป็นโปรแกรมสำหรับแปลง Audio CD ให้เป็น mp3, wave, ogg และ wma
2. **Audio Extractor** เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ avi ให้เป็น mp3, wave, ogg และ wma
3. **ID3 Tag Editor** เป็นโปรแกรมสำหรับแก้ไขรายละเอียดใน ID3 Tag ของไฟล์ mp3
4. **OSS Video Converter** เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ mpeg, wmv, asf, หรือ avi ให้เป็น wmv หรือ avi
5. **OSS Video Decompiler** เป็นโปรแกรมสำหรับแปลงไฟล์ avi ให้กลายเป็นไฟล์รูปภาพฟอร์แมตต่างๆ


OSS Media Converter สนับสนุนการทำงานร่วมกับไฟล์ได้หลายฟอร์แมต เช่น MPEG, AVI, WMV, ASF, MP3 และรองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows 98/Me/2000/NT/XP สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ Download โปรแกรมมาใช้งานได้ที่ <http://www.OneStopSoft.com> ขนาดไฟล์ 13.4 MB ครับ

เริ่มการติดตั้ง


1. หลังจากทำการ Download เสร็จก็จะได้ไฟล์  ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของโปรแกรม จากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอของการติดตั้งซึ่งโปรแกรมจะทำการสอบถามเราว่าจะติดตั้งหรือไม่ ให้คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป




2. จะปรากฏหน้าจอแสดงข้อความต้อนรับเข้าสู่การติดตั้ง ให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป




3. จะเข้าสู่หน้าจอแสดงข้อความเกี่ยวกับข้อตกลงทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม ให้คลิกเมาส์หน้าข้อความ I accept the agreement เพื่อยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง แล้วคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป




4. จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะติดตั้งโปรแกรมลงไป ให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป




5. จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะให้โปรแกรมแสดงอยู่บนสตาร์ทเมนู ให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป




6. จะเข้าสู่หน้าจอสำหรับให้เราเลือกว่าจะให้แสดงไอคอนบนหน้าจอหรือไม่ ถ้าไม่ต้องการให้คลิกเครื่องหมายหน้าข้อความ Create a desktop icon ออก แล้วคลิกที่ปุ่ม Next เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป




7. จะเข้าสู่หน้าจอแสดงข้อความรายงานรูปแบบของการติดตั้งในขั้นตอนที่ผ่านมา ให้คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อทำการติดตั้ง



8. โปรแกรมจะทำการคัดลอกไฟล์ลงไปในโฟลเดอร์ที่เรากำหนด ในระหว่างนี้ให้รอสักครู่



9. โปรแกรมจะทำการตรวจสอบไฟล์ NCTAudioGrabber.dll ซึ่งเป็นไฟล์ระบบสำหรับ Audio Converter ว่ามีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีโปรแกรมจะแสดงหน้าจอ Error และจะทำให้ไม่สามารถใช้งาน Audio Converter ได้ ให้คลิกที่ปุ่ม Ignore เพื่อข้ามการตรวจสอบไฟล์นี้ไปก่อน แล้วค่อยหาไฟล์มาใส่ในภายหลัง





10. จากนั้นโปรแกรมจะทำการคัดลอกโปรแกรมในส่วนต่อๆ ไป ให้รอสักครู่ เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นจะปรากฏหน้าจอแสดงข้อความรายงานว่าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิกที่ปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง



แปลงไฟล์วิดีโอด้วย OSS Video Converter

เนื้อหาที่จะนำเสนอต่อไปนี้จะเป็นการแปลงไฟล์วิดีโอเพื่อนำมาใช้งานบนเว็บ โดยใช้ OSS Video Converter สำหรับเนื้อหาในส่วนอื่นๆ ของ OSS Video Converter ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในภายหลัง


1. ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน  บนหน้าจอของวินโดวส์ จะปรากฏหน้าจอของโปรแกรมซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ (ถ้าเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งจากไฟล์ที่ Download มาจากอินเทอร์เน็ต ก็จะมีหน้าจอแสดงข้อความขึ้นมาก่อนเข้าสู่โปรแกรม โดยให้เราลงทะเบียนหรือให้เราทดลองใช้งาน ซึ่งสามารถใช้งานได้ประมาณ 30 วันหลังจากติดตั้งครับ)




2. คลิกที่ปุ่ม Add file(s) เพื่อเปิดไฟล์ mpeg, avi, wmv หรือ asf ที่ต้องการขึ้นมาใช้งาน




3. จะปรากฏหน้าต่าง Open Input AVI File ขึ้นมา ให้เลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการจากโฟลเดอร์หรือซีดีรอมไดรฟ์ สำหรับชนิดของไฟล์ปกติจะโปรแกรมจะตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดไฟล์ avi ก่อนเสมอ เราสามารถเลือกไฟล์ mpeg, wmv หรือ asf ได้ โดยคลิกเมาส์ที่ด้านหลังข้อความ Files of type: แล้วเลือกชนิดของไฟล์ที่เราต้องการ




4. ในส่วนของ file list จะปรากฏไฟล์ที่เราเลือก ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open




5. จะปรากฏชื่อไฟล์ของเราใน file list ให้คลิกเลือกที่ชื่อไฟล์ จากนั้นในส่วนของ Convert Type ให้คลิกเมาส์เลือกหน้าต่างข้อความ Convert To Windows Media (.wmv) สำหรับแปลงไฟล์ให้เป็น wmv ซึ่งเป็นไฟล์ Streaming อีกประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมนำมาใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมาก เนื่องจากไฟล์มีขนาดเล็ก (ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการบีบอัดและขนาดของไฟล์ต้นฉบับ) และสามารถนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Windows Media Player ที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ตั้งแต่ Windows 98 SE ขึ้นไปได้โดยไม่ต้องไปหาโปรแกรมมาติดตั้งเพิ่มเติม




6. ในส่วนของ Windows Media Parameters ให้คลิกที่ช่องได้ข้อความ WMA Profile: แล้วเลือกรูปแบบของระบบที่จะนำไฟล์ไปใช้งาน




7. ในส่วนของ Output path จะเป็นการกำหนดโฟลเดอร์ที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์ ซึ่งโปรแกรมจะทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้ที่ C:\Converted Video ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ได้ตามต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม ... แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจัดเก็บ




8. ในส่วนของ Video Settings จะเป็นการตั้งค่าต่างๆ สำหรับไฟล์วิดีโอที่เราจะทำการแปลง ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนคือ Video Effects และ Video Settings




9. เมื่อคลิกที่ปุ่ม Video Effects ก็จะปรากฏหน้าต่าง Effects ซึ่งจะมีมากมายให้เราปรับแต่งได้ตามต้องการ เช่น การปรับแสงสีต่างๆ การใส่แบนเนอร์ เป็นต้น หลังจากทำการปรับแต่งแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK




10. กลับมาที่ส่วนของ Video Settings เมื่อคลิกที่ปุ่ม Video Settings ก็จะปรากฏหน้าจอ Output Video Settings สำหรับกำหนดรายละเอียดของไฟล์วิดีโอ เช่น ขนาด ความกว้าง ความสูง เป็นต้น หลังจากทำการปรับแต่งแล้วให้คลิกที่ปุ่ม OK




11. คลิกที่ปุ่ม Convert Now เพื่อทำการแปลงไฟล์วิดีโอ



12. โปรแกรมจะเริ่มทำการแปลงไฟล์วิดีโอ ซึ่งอาจจะใช้เวลามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ให้หรือสักครู่



13. เมื่อโปรแกรมทำการแปลงไฟล์เสร็จ ให้สังเกตที่ Status bar จะมีข้อความว่า Conversion Completed... ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการแปลงไฟล์ โดยไฟล์ที่ได้จะเก็บไว้ที่ C:\Converted\Video



หมายเหตุ

การตั้งชื่อไฟล์ไม่ควรใช้ชื่อซ้ำกัน หรือถ้ามีไฟล์เดิมในโฟลเดอร์ C:\Converted\Video ให้ลบทิ้งก่อน ค่อยจัดเก็บจะได้ไม่มีปัญหา
